

SÍŤOVÉ TISKÁRNY KATEDRY

Seznam tiskáren

jméno	IP adresa	model	poznámky	umístění
laska	10.76.130.10	HP LaserJet P3015dn	mono 640 MB	A 1145
alenka	10.76.130.16	HP Color LaserJet CM3530fs	barevná 768 MB	chodba
zatop	10.76.130.15	HP LaserJet M475dn	barevná 448 MB	A 1141
dvacitka	10.76.130.20	HP Color LaserJet CP3525dn	barevná 384 MB	A 1045
geofps3	10.76.130.13	HP LaserJet 1320	mono 144 MB	A 1142

Červeně vyznačené tiskárny jsou hlavní. Všechny tiskárny mohou tisknout oboustranně. Tiskárny alenka a zatop jsou multifunkční: skenují a kopírují.

Linux

Instalace:

- device URI: `socket://IP_adresa:9100`
- driver: přednostně **PostScript** (výj. geofps3: **hpcups**)
- print-color-mode: **color** pro barevné tiskárny

Tisk z příkazového řádku:

- umístění do tiskové fronty: `lpr -Pprinter files`
- volba pro duplexní tisk: `lpr -Pprinter -o sides=two-sided-long-edge files`
- pohled do tiskové fronty: `lpq -Pprinter`
- zrušení úlohy: `lprm -Pprinter printjob`
 - printer: **laska** (default) nebo viz výše
 - files: pdf, ps, txt, jpg, png aj.
 - printjob: číslo tiskové úlohy podle lpq

Windows

Instalace:

- Devices, Printers & scanners, Add a printer, The printer that I want isn't listed
- Add a printer using a TCP/IP address
- IP address: **10.76.130.10** (laska) nebo viz výše, Port name: adresa nebo jméno
- Device type: Custom, Settings
- Printer name: **laska** nebo viz výše, Protocol: **LPR**, Queue name: **laska** apod.
- výběr driveru: **Hewlett-Packard** a podle modelu nebo **HP Universal Printing PCL 6**
- Do not share this printer

Dodatečná konfigurace:

- Printer properties, Device Settings: Duplex Unit Installed, Printer Memory viz výše